


◆文字を変更する



- 1 デザインエリアにある編集したい文字をダブルクリック（文字をクリックで選択済みのときは、クリック）します。
[文字の設定]ウィンドウ（[基本]タブ）が表示されます。
- 2 文字の追加・変更・削除ができます。
- 3 [適用]ボタンをクリックすると、デザインエリアに反映されます。

文字のサイズを変更するには？



[文字の設定]ウィンドウ（[基本]タブ）の[文字サイズ]を変更して[適用]ボタンをクリックすると、文字のサイズが変わります。
または、デザインエリアで文字をクリックしたときに表示される枠線をドラッグ&ドロップすることで文字を変形することができます。

◆文字を追加する



- 1 [文字]ボタンをクリックすると、デザインエリアに文字（「本文を入力してください」）が追加され、[文字の設定]ウィンドウ（[基本]タブ）が表示されます。
- 2 書体などを設定します。
- 3 文字を入力します。
- 4 [適用]ボタンをクリックすると、デザインエリアに文字が反映されます。

2行の文章を追加するには？



文章の入力エリアに改行を含む文字を入力すると、2行の文章を追加できます。



または、
[文字]ボタンで1行目の文字を追加した後、別途[文字]ボタンをクリックして文字を追加、デザインエリアで1行目の文字の付近に移動してください。
（行頭を揃えるには、[「文字の位置を揃える」](#)を参照してください。）

◆文字の位置を揃える




1

[Ctrl]キーを押しながら、揃えたい文字をクリックします。

2

[揃え]メニューをクリックして[左に揃える]を選択すると、文字の左端を揃えることができます。

グリッドの位置を基準に文字を揃えるには？



[表示設定]ウィンドウの[グリッド表示]チェックボックスをチェックし、[グリッドの間隔]を揃えやすいサイズに変更し、[パーツの左上もグリッドの角に合わせる]チェックボックスをチェックします。デザインエリアで文字をドラッグ&ドロップすると、文字をグリッドの交点にのみ移動させることができます。

◆[文字プロパティ]横書き／縦書き



1

[文字の設定]ウィンドウ ([基本]タブ) で、文章の方向の[縦書き]と[横書き]を選択できます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文章が選択した方向に変更されます。

◆[文字プロパティ]書体



1

[文字の設定]ウィンドウ ([基本]タブ) で、[書体名]ボタンをクリックすると、[フォントの選択]ウィンドウが表示されます。

2

[フォントの選択]ウィンドウで使用したいフォントをクリックすると、[書体名]ボタンの名称が選択された書体名に変更されます。

3

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択した書体に変更されます。

◆[文字プロパティ]文字サイズ



1

[文字の設定]ウィンドウ ([基本]タブ) の[文字サイズ]は、0.1 pt 単位で指定できます。

8 から 500 までの値を指定することができます。

1pt = 1 / 72 インチ です。

1pt は約 0.35 mm になります。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択したサイズに変更されます。

マウスでサイズを変更するには？

文字枠の四隅・四辺のリサイズアイコンをドラッグ&ドロップすると、文字枠の大きさにあわせて文字のサイズを変更することができます。

文字枠を文字の大きさに合わせるには？



[文字枠の自動調整]チェックボックスを OFF の状態で[文字サイズ]を小さくすると、文字枠の大きさを変えないまま文字のサイズだけが小さくなります。

1

文字枠を文字の大きさに合わせるには、[文字枠の自動調整]チェックボックスをチェックしてください。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字の大きさに文字枠が変更されます。

◆[文字プロパティ]文字色



1

[文字の設定]ウィンドウ ([基本]タブ) の[文字色]ボタンには、現在選択中の色が表示されています。

[文字色]ボタンをクリックすると、[色の選択]ウィンドウが表示されます。

2

[色の選択]ウィンドウで使用したい色をクリックすると、[文字色]ボタンの色が選択された色に変更されます。

3

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択した色に変更されます。

◆[文字プロパティ]配置



1

デザインエリアで文字をクリックしたときに表示される枠線に対して、[文字の設定]ウィンドウ ([基本]タブ) で、文字を「先頭寄せ」、「中央寄せ」、「末尾寄せ」、「均等」に配置することができます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択した位置に変更されます。

◆[文字プロパティ]自動改行



1

[文字の設定]ウィンドウ ([基本]タブ) で、[自動改行]チェックボックスをチェックすると、文字枠に合わせて、入力した文字を自動改行できます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が文字枠に合わせて改行されます。

◆[文字プロパティ]長体 (横書きの場合のみ)



1

[文字の設定]ウィンドウ ([文字スタイル]タブ) で、[変形率]を指定すると、文字の幅を指定した比率 (長体率) に縮小した縦長の文字になります。長体率には、20 から 1000 までの値を指定することができます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択した比率に変更されます。

◆[文字プロパティ]平体 (縦書きの場合のみ)



1

[文字の設定]ウィンドウ ([文字スタイル]タブ) で、[変形率]を指定すると、文字の高さを指定した比率 (平体率) に縮小した横長の文字になります。平体率には、20 から 1000 までの値を指定することができます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択した比率に変更されます。

◆[文字プロパティ]装飾

装飾なし

太字

斜体

袋文字



1

[文字の設定]ウィンドウ ([文字スタイル]タブ) で、文字を「太字」、「斜体」、「袋文字」で装飾することができます。「袋文字」を選択した場合、「袋色」、「フチ幅指定」を指定することができます。「フチ幅指定」は、0.1pt 単位で、1 から 25 までの値を指定することができます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が選択した装飾に変更されます。

◆[文字プロパティ]文字間

文字間0mm

文字間1.8mm



1

[文字の設定]ウィンドウ ([文字間・行間]タブ) の[文字間]は、0.1mm 単位で指定できます。0 から 500 までの値を指定することができます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が指定した文字間に変更されます。

◆[文字プロパティ]行間

1 列目の文章
行間0mm

2 列目の文章
行間4.8mm



1

[文字の設定]ウィンドウ ([文字間・行間]タブ) の[行間]は、0.1mm 単位で指定できます。0 から 500 までの値を指定することができます。

2

[適用]ボタンをクリックすると、文字が指定した行間に変更されます。